

Blokada Okresu GT (w.1.0.0.1)

Do czego służy program "Blokada Okresu GT" ?

Program **BlokadaOkresuGT** pozwala na blokowanie edycji, usuwania i dodawania dokumentów w wybranym okresie.

Data blokady jest ustawiana niezależnie dla każdego typu dokumentu, co pozwala np. zablokować zmiany w dokumentach handlowych i magazynowych, pozostawiając jednocześnie możliwość poprawiania zamówień.

Program jest dostępny jedynie dla użytkownika "SzeF", po podaniu hasła.

Technologia, wymagania

Program został napisany w języku **Visual C# .NET 2010** i do pracy wymaga zainstalowania platformy **.NET Framework 4.0**.

Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu program poprosi o wskazanie pliku licencji (w przypadku chęci sprawdzenia wersji demonstracyjnej można zrezygnować z wczytywania licencji).

W kolejnym kroku należy określić parametry połączenia z serwerem SQL oraz wskazać bazę danych podmiotu, z którą ma pracować **BlokadaOkresuGT**.

Uwaga: w polu „Baza danych” należy podać nazwę bazy danych, a nie nazwę podmiotu!

Nazwy te mogą się różnić. Właściwą nazwę, tj nazwę bazy danych można odczytać za pomocą programu serwisowego InsERT GT:

serwer HP8540W\SQL2008ADV - Program serwisowy

Serwer: HP8540W\SQL2008ADV Użytkownik: HP8540W\andrzej

Podmioty [Kopiuj](#) [Kompaktuj](#) [Odłącz](#)
[Zmień nazwę](#) [Podłącz](#)

Nazwa	K	P	B	G	Wersja
Demo_Rew	Re				1.6702.2
▶ Demo_Rew (kopia z wersji 1.6700)	Re				1.6700.0
DemoProd	Pa	mf			1.6702.2

Dodatkowe informacje

Nazwa bazy danych: Demo_Rew_kopia

Utworzono: 01-07-2021 14:22

Ostatnia archiwizacja: Brak

Plik bazy danych: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL 10_50.SQL2008ADV\MSSQL\Data\

W razie problemów z ustaleniem parametrów połączenia zalecamy skorzystanie z pomocy serwisanta.

Blokada Okresu GT (w.1.0.0.1)

Blokada

Blokada dotyczy dodawania, usuwania i poprawiania dokumentów, których data wystawienia jest równa lub wcześniejsza niż ustawiona data blokady.

Wyjątkami są:

- zmiana statusu dokumentu wynikająca z importu do księgowości;
- zmiana stanu realizacji zamówienia.

Blokadę można włączać i wyłączać za pomocą polecenia "**Włącz/wyłącz blokadę**" z menu "**Narzędzia**". Po wyłączeniu blokady program ostrzeżenie w postaci czerwonego napisu "**Blokada nieaktywna**".

Ustawianie blokady

Ustawianie blokady jest dwuetapowe. Najpierw należy ustawić pożądane daty w tabelce, a następnie zapisać ustawienia.

Daty w tabelce można edytować:

- bezpośrednio, pojedynczo - wpisując, bądź wybierając za pomocą pojawiającego się kalendarzyka;
- zbiorczo - wybieramy właściwą datę w górnym okienku, zaznaczamy typy dokumentów, których ma dotyczyć zmiana i klikamy "Ustaw datę".

UWAGA: Samo wpisanie dat do tabelki nie ustawia blokady!

Należy jeszcze zatwierdzić ustawienie klawiszem "**Zapisz zmiany**".

Aktualizacja systemu GT, konwersja danych

Zastosowane mechanizmy blokady mogą uniemożliwiać przeprowadzenie konwersji bazy danych w trakcie instalacji ulepszeń systemu GT. Dlatego przed aktualizacją systemu GT należy wyłączyć blokadę poleceniem "**Włącz/wyłącz blokadę**" z menu "**Narzędzia**".

UWAGA: Niewykonanie tej operacji może skutkować niepowodzeniem konwersji!

Po wykonaniu konwersji (aktualizacji) bazy danych blokadę można włączyć ponownie.

Wersja demonstracyjna

Wersja demonstracyjna nie wymaga pliku licencji i pracuje z danymi przykładowymi systemu InsERT GT (NIP: 1111111111).

Wersja próbna, zakończenie korzystania z programu

Na życzenie możliwe jest uzyskanie próbnego pliku licencji, pozwalającego na przetestowanie programu na produkcyjnej bazie danych.

Przed zakończeniem korzystania z programu **Blokada Okresu GT** należy usunąć z bazy danych zmiany wprowadzone przez program, szczególnie istotne jest to w przypadku wykorzystywania licencji ograniczonej czasowo. W przeciwnym przypadku obiekty utworzone przez program **Blokada Okresu GT** pozostaną w bazie danych, a ze względu na zakończenie okresu testowego nie będzie można ich usunąć ani wyłączyć.

Usuwanie obiektów własnych programu Blokada Okresu GT wykonuje się za pomocą polecenia "Usuń obiekty własne" z menu "Narzędzia".

UWAGA: Instalacja i konfiguracja nie są wliczone w cenę programu!